

## <東芝複合機>

- \* スキャンデータを複合機の共有フォルダに保存
- \* macOS に複合機のショートカットを作成

- \* 本手順書は、東芝複合機でスキャンしたデータを macOS用 で利用するための手順を説明いたします。
- \* macOS High Sierra バージョン 10.13.6 で作成しています。  
バージョンが異なると画面構成が変わることがあります。
- \* PCと複合機がネットワーク接続可能な環境で実施してください

### ■ 概要


スキャンデータを複合機に保存します。複合機の共有フォルダ（file\_share）の ショートカット を macOS に作成します



# 複合機の共有フォルダ (file\_share) のショートカットをmacOSに作成




- ① **移動**
- ② **サーバへ接続** の順に押します



- ③ サーバーアドレスの欄に **smb://複合機のIPアドレス** の形式で入力します

左図例：  
複合機のIPアドレスが  
192.168.0.3 の場合

- ④ **接続** を押します



複合機にアクセスするユーザ名とパスワードを聞いてきます

- ⑤ **ゲスト** を選択します




ゲスト がチェックされた状態で  
⑥**接続** を押します





⑦**FILE\_SHARE** を押します


⑧**OK** を押します



複合機の共有フォルダ  
(file\_share) が表示されます



⑨カラム表示 のボタンを押します



⑩FILE\_SHAREと、キーボードの [command] + [option] キーを押しながら、デスクトップにドラッグ&ドロップします



デスクトップに file\_share のショートカットが作成されます

複合機の共有フォルダ (file\_share) のショートカットをmacOSに作成する手順は以上で終了です